

手机短讯

“ 数字五笔 ”

独领风骚

欢迎



讲解员

梁启明

(梁涅)

Liang Qiming

为什么用短讯？

- 1) 收讯人可能在开会。
- 2) 他正在忙着。
- 3) 语言说不清，怕忘记。
- 4) 跨国电话费太贵。
- 5) 时差不方便通话。

如何发送中文短讯

使用：

1. 汉语拼音输入
2. 笔画输入
3. 手写输入

第1、第2 一般手机具备

我不会汉语拼音怎么办？

你用笔画输入啰！

那不是更遭！汉字笔画那么多。

别怕！我告诉你：

只要 **3** 分钟就学会。

“汉语拼音”的困扰

- 字不会念。
- 字念的不准。
- 拼音难掌握，

如：

Q C CH
X S SH, J Z ZH

- 手机拼音通用键，选字慢。

“数字五笔”也有缺陷

- 字不会书写（电脑用同音字）。
- 笔顺不对（用模糊键）。
- 使用部件，加快输入。
（新一代手机有了）
- 使用词组（电脑用首笔串连）。

目前流通手机都有五笔

- 诺基亚 Nokia
- 索尼 / 爱立信 Sony / Ericsson
- 三星 Samsung
- 摩托罗拉 Motorola
- LG
- 等等

除了输入短讯还有其他用途

- 电话簿(通讯录)
- 备忘录

数字五笔 优点

- ◆ 3 分钟学会。
- ◆ 不学汉语拼音。
- ◆ 只按 1 2 3 4 5 数字键。
- ◆ 三到四键即找到字。
- ◆ 有联想词组。
- ◆ 又有部首加快输入。

认识汉字五个笔画？

打 木 利

1

2

向 木

3

文 木

4

宋

马

勿

乙

民

达

5

基本笔画

1	2	3	4	5
一	丨	丿	丶	乚
横	竖	撇	捺	折

手机分为文字和图像界面

诺基亚 Nokia

6610



图形界面

2100



文字界面

我们的手机才能用上笔画输入，讲座完后我来帮你一把。

实际应用

A. 简讯输入

- 按左键，出现信息窗口
- 再按左键，“文字信息”
- “新建信息”，再按左键
- 按右下“#”键一下
- 切换到“一丨丿丶乚”
- 对应 1 2 3 4 5，输入汉字
- 譬如 我 = 3 1，再按左键


先看看输入一段简讯

我们见面好吗？


独领风骚。

我们用了联想使输入更加容易。

如何输入“我们”




3 1




再按下

(其他字用左右箭头选)

见面




2 5 3




按下

好吗



5 3 2




左向两位

为了更有效的输入汉字 加入“部件”功能

只有在最新的手机才有此功能（3G）

“独领风骚”

“独”



犛

3 5 3



向左移两格


“领”



3 4 向左四格选今


选今后向左一格

“风”



3 5 向左移两格按下 再按下完成

“骚”



5 5 右边一格完成

3310 方法如下:

在英文情况下转成中文

1. Press left button (select button) change to “Message”
2. Use four arrow button Scroll to “Setting”
3. Press left button go to “Phone Setting”
4. Scroll to “Phone Language” option
5. Press left button
6. Scroll to Chinese 简体
7. Press left button accept it
8. Exit

2100 方法如下： 在英文情况下转成中文

- 按“左键” Message, 按“上下键” 设置
- 按“左键” 选择, 按“上下键” Setting
- 按“左键”, Language
- 按“左键”, 中文
- 按“左键”
- 退出


C. 备忘录

- 选择“事务管理器”，按左键
- 选择“日历”，按左键
- 在日历上选择记事日期，按左键
- 选“写备忘”，按左键，
- 选择事项，如开会，生日等等
- 输入主题，如召开会员大会等，按左键
- 它会问地点，时间，及闹钟提醒等
- 若要删除必须进入该项，按左键选择移除

索尼 / 爱立信

Sony / Ericsson

T610



方法如下：

在英文情况下转成中文

1. Push central button X2
2. Scroll to Setting Icon (扳手)
3. Go Language, press left button
4. Scroll to the Language you want
5. Press left button
6. Press go back button

实际应用

- 移动到讯息
- 文字讯息
- 输入新信息
- 选择输入方法
- 按 * 键切换 拼音 / 五笔
- 送出

三星 Samsung



方法如下：

在英文情况下转成中文

1. Go to Menu → SMS → New
2. Press RT Button
3. Close and Cancel
4. Back to Menu
5. Change Language Setting
6. Press music note Icon

摩多罗拉 Motorola



选定和设定语言

T2988




1. 按上下箭头键，选上行最右图标（设定键），按确认键。
 2. 按上下箭头键选择语言，按确认键。
 3. 按上下箭头键，选择要使用的语言，按确认键
1. 按数次开关键完成

文字导航设定


1. Menu > setting
2. > Other Setting
3. > Initial setup
4. > Language

另一款设立

语言设定

1. 按  “Menu key”
2. 选择工具，接受
3. 选初始设置
4. ↓ 语言，接受
5. 选 Language

短讯输入

1. 按  “Menu Key”
2. 选“信封”
3. 选“新讯息”
4. 按“#”选输入法
5. 笔画输入

LG C1100

1. 按 menu/ 功能表, 选 messages/ 信息
2. 按 select/ 选择, 选 write short message/ 写短信
3. 按 select/ 选择, 按 # 键选笔划
4. 依笔划输入华文, 按 OK 选号码
5. 完成 message/ 短信, 按 options/ 选项, 选 send/ 发送
6. 输入电话号码, 按 send/ 发送
7. 或按 options/ 选项, 选 recent number/ 最近号码, 或选 phonebook/ 电话本,
8. 按 select/ 选择, 按 send/ 发送


电脑“数字五笔”汉字输入系统

Numeral 5 Stroke Chinese Input Method


轻轻松松输入汉字




系统需求：

Windows XP / 2003



数字五笔小键盘分配





电子讲义

进入 Yahoo 网页，打开 Mail 输入
或 www.hotmail.com

Email ID: kanrsvp

用户密码: abc123

下载讲义附件见后页。

再见